

Cestino doppio uso

Ora vi servirà per vivere una giornata in totale libertà, facendo una colazione sull'erba. Poi, nella stagione fredda, sarà utile in casa per tenere al caldo la vostra rivista preferita

creatività e testi di Laura Manassero, www.studiomanie.it



OCCORRENTE macchina per cucire • forbici • spilli • filo • ago per cuciture a mano • due bottoni a pressione • yuta per il lato, due rettangoli da 37x58 cm (da posizionare con il dritto del tessuto rivolto all'interno) • per il manico rettangolo 8x85 cm • per il fondo quadrato 28x28 cm • tela adesiva spessa per il lato e il fondo, due rettangoli 90x30 cm (per avere un aspetto maggiormente rigido è consigliabile stirare un doppio strato di tela) • tessuto a quadretti per la fodera e i bordi delle tasche, due quadrati 58x58 cm (da posizionare con il dritto del tessuto rivolto all'interno) • per il sottomanico una striscia di tessuto 8x85 cm • tessuto a fiori per le tasche, parte bassa della fodera, due rettangoli 56x34 cm (da posizionare con il dritto del tessuto rivolto all'interno) • cartoncino per il fondo, 33x25 cm.

Per ottenere dei cartamodelli pari alla dimensione reale del cestino porta picnic, ingrandire il modello di un numero di volte necessario a raggiungere la misura indicata (10 cm) sul disegno del lato. I cartamodelli hanno già il margine di cucitura compreso di 0,7 cm. La linea interna corrisponde al modello al netto. Tagliare con le forbici a filo della carta dopo averla fissata al tessuto con gli spilli.



1-2-3 Stirate con il ferro caldo la tela adesiva sul rovescio della yuta. Stirate quindi il manico seguendo le linee di piegatura indicate sul cartamodello. Sovrapponete i due manici con gli spilli e cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm.



6 Applicate il bordo tasca sulle tre tasche, sovrapponendo il dritto del bordo contro il rovescio della tasca e cucite con punto lineare a 0,7 cm.




4-5 Cucite un lato corto del modello del fianco con punto lineare a 0,7 cm.



7 Rivoltate sul dritto, puntate con gli spilli e cucite a macchina con punto lineare a 0,2 cm.



8-9 Create le piccole pieghe indicate sul cartamodello delle tasche. Applicate le tasche al corpo del cestino nella posizione indicata dal cartamodello. Cucite a macchina a 0,2 cm.



10 Dopo aver applicato le tasche, cucite il secondo lato corto della parte in yuta con punto lineare a 0,7 cm. Applicate il fondo, fate coincidere i numeri indicati sul cartamodello, puntate con gli spilli e cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm.



11 Applicate i manici sui lati in corrispondenza della cucitura lato, cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm; per una maggiore tenuta ripassate due volte lo stesso punto.



12 Unite insieme la parte alta con la bassa della fodera con il diritto del tessuto combaciante, poi cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm.



13 Cucite i lati corti, sempre a macchina con punto lineare a 0,7 cm.





16 Praticate un taglio in diagonale nei quattro angoli. Attenzione a non tagliare la cucitura.



14-15 Applicate il fondo della fodera, cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm; lasciate aperto nei punti indicati dal cartamodello. Applicate la fodera al cestino, facendo combaciare il diritto. Puntate con gli spilli e cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm.



18-19 Attraverso l'apertura lasciata nella fodera, inserite il fondo in cartone. Poi, con gli spilli, ripiegate il margine all'interno e cucite a macchina con punto lineare a 0,2 cm.



17 Rivoltate il lavoro attraverso l'apertura lasciata nella fodera.



20-21 Con gli spilli puntate il margine superiore, poi cucite a macchina con punto lineare a 0,2 cm. Agli estremi delle aperture, cucite a mano i bottoni a pressione. Usate il filo doppio nella cruna dell'ago.

